

Fragen und Antworten zu Master-Text

Master-Text reiht sich in die Liste der »Super«-Listings des Monats ein. Viele Leserbriefe zeigen uns, auf welche Resonanz dieses Programm gestoßen ist. Für uns ist das Anlaß, Hilfen zu Master-Text mit den am häufigsten gestellten Fragen zu beginnen.

Alle Fragen und Antworten zu Master-Text, die wir in dieser und den nächsten Ausgaben veröffentlichen, werden eine durchgehende Numerierung haben. Dadurch besteht die Möglichkeit, auch auf weiter zurückliegende Fragen einzugehen, beziehungsweise konkrete Antworten und Problemlösungen noch zu ergänzen.

1. Frage: Warum druckt Master-Text bei mir nicht?

Master-Text kann nur mit einem Formular drucken. Dieses Formular müssen Sie sich als allererstes erstellen und speichern. Nach dem Abtippen und Starten des Programmes sollten Sie zunächst <CTRL> + <f> drücken, um in das Formular zu gelangen. Halten Sie nun die <INST/DEL>-Taste gedrückt. Gleichzeitig tippen Sie die <CRSR-down>-Taste so lange wiederholt an, bis Sie auch die letzte Zeile ganz unten in der Eingabemaske gelöscht haben. Jetzt müssen Sie auf jeden Fall die Felder bis zu den Fußnoten ausfüllen. Beachten Sie dabei, daß der linke und der rechte Rand jeweils von links gezählt werden. Zum Beispiel: linker Rand 009, rechter Rand 075. Auch der obere Rand und der untere Rand werden von oben aus gezählt. Zum Beispiel: oberer Rand 001, unterer Rand 064. Die Anzahl der Zeilen pro Seite beträgt in der Regel 072. Auf jeden Fall müssen Sie nun noch die Felder für die Schriftart und den Zeilenabstand ausfüllen. Am besten tragen Sie hier einfach erst einmal eine »l« ein. Wenn Sie jetzt <RETURN> drücken, gelangen Sie wieder in das Textfeld. Nun müssen Sie das Formular speichern (<F1> drücken und »Speichern« anwählen). Als Namen wählen Sie bitte »formular«, drücken die <CRSR-down>-Taste und tragen dann an die letzte Position des Eingabefeldes ein »f« ein. Wenn Sie jetzt auf <RETURN> drücken, wird das Standardformular gespeichert. Dieses Formular wird nun jedesmal, wenn Sie Master-Text starten, automatisch mitgeladen. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß Sie aus dem Programm »Lader« den REM-Befehl in der Zeile 90 löschen.

2. Frage: Warum läßt sich mein Drucker nicht installieren?

Leider besitzt die Programm-Service-Diskette auf der Rückseite (und da befindet sich ja Master-Text) keine Schreibschutzkerbe. Da Master-Text zum Installieren des Druckers aber auf die Diskette schreiben will, wird unbedingt eine Schreibschutzkerbe benötigt. Versehen Sie also bitte auch die Rückseite der Diskette mit einer Schreibschutzkerbe oder kopieren Sie Master-Text auf die Vorderseite einer leeren Diskette.

3. Frage: Wie bleiben die einmal ausgewählten Drucker-einstellungen auch nach dem Abschalten erhalten?

Die Installation eines Druckers muß nur beim ersten Benutzen des Programmes vorgenommen werden. Danach kann das Programm mit dem »Lader« geladen werden. Wenn Sie

Name : t2	a000 bce4
b1e0 : c9 d0 f4 20 73 00 c9 d3 58	
Name : t2	a000 bce4
b338 : a9 1c 4c 21 b4 c9 57 d0 bf	
Name : t2	a000 bce4
b470 : 5d c9 9c d0 04 68 4c 2c 00	

Listing 1 bis 3. Verbessern Sie diese Zeilen im Master-Text Listing »t2« bitte mit dem durch »Change MSE« geänderten MSE

einen anderen, als die in der Liste aufgeführten Drucker besitzen, so können Sie das Programm selbstverständlich an Ihren Drucker anpassen. Sie sollten Ihre Arbeit dann allerdings auch unter »0:drucker {8space}d« speichern, damit Ihre Mühe nicht umsonst war.

4. Frage: Wie lassen sich einzelne Zeilen einrücken?

Einzelne Zeilen kann man mit <SHIFT> + <SPACE> einrücken. Auf dem Bildschirm erscheint ein Haken. Dieser Haken wird auf dem Drucker jedoch wie ein normales Leerzeichen gedruckt.

5. Frage: Warum funktionieren die Steuerzeichenfunktion >0< und die Steuerzeichen beim ersten Wort in einer Zeile nicht so wie sie sollen?

Durch die Verbesserung (siehe Listings 1 bis 3) werden diese Fehler behoben. Starten Sie den neuen MSE (also den durch »Change MSE« veränderten) und laden Sie >t2< von der Programmdiskette. Mit <CTRL> + <N> können Sie nun die abgedruckten Zeilen ändern. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen und >t2< wieder gespeichert haben, funktioniert Master-Text auch in diesen Punkten einwandfrei.

6. Frage: Wie kann man die Farbe im 80-Zeichenmodus verändern?

Tippen Sie im Lader folgende Zeile ein:

95 POKE 49974,16 * Vordergrundfarbe + Hintergrundfarbe

Für Vordergrundfarbe und Hintergrundfarbe setzen Sie die Farbnummern ein, die Sie dem Anhang Ihres C 64-Handbuches entnehmen können. Beispiel: POKE 49974,16 * 1 + 0 setzt die Vordergrundfarbe auf Weiß und die Hintergrundfarbe auf Schwarz.

7. Frage: Wie gebe ich Text im Editor ein?

Texte werden durchgehend eingetippt, das heißt, solange Sie nicht einen Absatz beenden wollen, schreiben Sie Ihren Text einfach in einem Stück durch, ohne auf das Zeilenende zu achten. Wollen Sie einen Absatz beenden, so müssen Sie <RETURN> (nicht <SHIFT> + <RETURN>) drücken (es erscheint ein gekrümmter Pfeil). Wenn Sie nämlich mit <SHIFT> + <RETURN> in die nächste Zeile springen, so werden die dicken Punkte am Ende dieser Zeile nicht gelöscht. Die dicken Punkte bedeuten jedoch für den Computer ein Textende, so daß er aufhören würde weiter zu drucken. Aus gleichem Grund dürfen Sie natürlich die Worte auch nicht trennen, indem Sie mit der <CRSR-Taste> ein Zeichen weiter fahren. Dazu ist die Leertaste da.

Wenn Sie weitere Fragen oder Antworten, Hilfen, Tips und Tricks zu Master-Text haben, so schicken Sie uns diese bitte unter dem Stichwort »Master-Text«.

(aw)